

# INSTRUCȚIUNI PENTRU TESTARE BRMO (incl. MRSA și C.auris)

În acest pachet veți găsi materialele privind testarea pentru BRMO (Microorganismele Deosebit de Rezistente) și bacteriile MRSA și C.auris.

## Conținutul pachetului

- 6 seturi de colectare, formate dintr-un tampon de recoltare și un tub umplut cu mediu de cultură
- O pungă de siguranță (pungă de plastic cu bandă adezivă în partea superioară)
- Material absorbant (husă albă prevăzută cu 3 buzunare)
- Un plic de returnare a corespondenței medicale cu suport de carton și bandă adezivă
- Broșură informativă „Testare pentru MRSA și alte BRMO”
- 6 etichete cu locația de colectare
- 1 formular (verde) pentru testarea microbiologică

## Utilizarea tampoanelor de recoltare

1. Deschideți pachetul și scoateți tubul.
2. Scoateți tamponul de recoltare. **Pentru a preleva proba, țineți tamponul de recoltare în partea superioară și nu sub punctul de rupere colorat.** Scoateți materialul conform schemei de mai jos.

MRSA/ C.auris	Nas	Folosind tamponul de recoltare, mișcați în interiorul <u>ambelor</u> nări cu mișcări circulare ferme.
MRSA/ C.auris	Faringe	Mișcați tamponul de-a lungul peretelui faringelui, la nivelul amigdalelor.
MRSA/ C.auris	Perineu	Mișcați tamponul pe pielea dintre anus și organele genitale.
MRSA / BRMO/ C.auris	Rană	Tamponați rana cu tamponul de recoltare.
BRMO/ C.auris	Rect	Introduceți tamponul de recoltare în anus sau treceți-l prin fecale. <i>Tamponul de recoltare trebuie să fie decolorat</i>
C.auris	Axilă/zona inghinală	Mișcați cu un bețișor de recoltare în interiorul ambelor axile și zona inghinală.

3. Deschideți tubul și introduceți tamponul de recoltare.
4. Rupeți tamponul de recoltare la punctul de rupere colorat.
5. Închideți capacul. Strângeți bine capacul pentru a preveni scurgerile.
6. Scrieți pe toate tuburile: numele dvs., data nașterii și data recoltării.
7. Sub aceste informații, lipiți eticheta pe tub cu locația în care a fost luat tamponul.

## Completarea formularului (verde) pentru testarea microbiologică

- Datele pacientului (nume, data nașterii, adresa).
- Data recoltării.
- Dacă aveți o rană, bifați rana la rubrica „Materiale suplimentare” și precizați locația rănilor.

## Pregătirea pentru returnare a bețelor de bumbac și a formularului

- Așezați tampoanele de vată în buzunarele husei albe (material absorbant).
- Așezați husa albă în punga de siguranță și sigila-o cu banda adezivă (eliminați banda albă, apăsați pe ambele părți pentru lipire)
- Puneți punga de siguranță și formularul de cerere între suportul din carton din plicul de retur.
- Sigilați plicul de retur bandă adezivă (desprindeți banda argintie, apăsați pe ambele părți pentru lipire).

Puteți returna plicul în unul dintre următoarele moduri:

- Prin poștă (nu este necesară ștampila) sau
- Predați-l la ghișeu departamentului de colectare a sângelui din diferitele locații ale spitalului Albert Schweitzer sau
- Predați-l direct la RLM. (Adresă: RLM Dordrecht, Albert Schweitzerplaats 25, 3318 AT Dordrecht)